


[Configuración de cuentas de correo con Microsoft Outlook 2003 - 2007](#)

Para configurar Outlook 2003 u otro cliente de e-mail, necesitará saber cuáles son sus servidores POP3 y SMTP.


En su caso son (por ejemplo): pop3.midominio.com y smtp.midominio.com

Para configurar este cliente de email


- Abra Microsoft Outlook
- En la barra de menú, vaya a al menú desplegable **Herramientas** y seleccione **Cuentas de correo electrónico**



- En la página que se carga seleccione **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico**



- En la primera ficha del asistente seleccione la opción **POP3** y pulse el botón Siguiete



- En el formulario que aparece:
 - Escriba su *Nombre y Dirección de correo electrónico Ejemplo:*
 - juan@midominio.com Escriba su *Servidor de correo entrante* y *Servidor de correo saliente*
 - *En su caso:* pop3.midominio.com y smtp.midominio.com

- Escriba su dirección de correo electrónico como *Nombre de usuario* :
Ejemplo: info@midominio.com

- Escriba su *Clave ó Contraseña: la que corresponda a la cuenta*
- Marcar la opción de **Recordar contraseña**
- Haga Click en el botón *Más Configuraciones*

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

- Active la opción *Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación.*


- Deje activada la opción *Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada*
- Haga Click en el botón *Aceptar*

The image shows a Windows-style dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". It has four tabs: "General", "Servidor de salida", "Conexión", and "Avanzadas". The "Servidor de salida" tab is selected. The dialog contains the following options and fields:

- Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación
 - Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
 - Iniciar sesión utilizando
 - Nombre de usuario:
 - Contraseña:
 - Recordar contraseña
 - Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)
- Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

- Haga Click en el botón *Siguiente y luego Finalizar*



Desde la bandeja de entrada pulse el botón “Enviar y recibir”

En caso de recibir mensajes de error, debe verificar:

- 1-**Que todos los datos están correctamente escritos y en minúsculas
- 2-**Puede que su versión de Outlook no necesite autenticar el servidor de salida, por lo que, si sigue recibiendo un mensaje de error, pruebe desmarcando **Mi servidor requiere autenticación**